



Gerenciamento de Configuração

Treinamento OTRS ITSM



Certified OTRS Partner







Sumário

Visão Geral do Módulo3
Estado de Implantação4
Estado de Incidente4
Permissionamento4
Gerenciando Itens de Configuração5
Inclusão de IC5
Alterando um IC – Versionamento5
Duplicação de IC6
Exportação e Importação de IC's6
Criando um template6
Importação de grandes bases8
CMDB
Conectando IC com Serviço8
Conectando IC com IC9
Modelo de Propagação de Incidentes e Alertas9
Alterando as Classes de IC11
Criando um novo item no Catálogo Geral13
Versionamento13
Incluindo Novas Classes de IC14









Visão Geral do Módulo

O módulo ITSMConfigurationManagement, que faz parte do pacote OTRS::ITSM, quando instalado, cria uma série de novos grupos, menus e telas no sistema.

Um novo menu chamado BDGC (para instalações em português é adicionado) com as opções:

- Visão Geral: Exibe os Itens de Configuração (IC) cadastrados
- Nova: Permite cadastrar um novo IC
- Procurar: Permite pesquisar por IC's cadastrados no sistema

Os IC's são criados em classes específicas que por padrão são:

- Computador
- Hardware
- Locação
- Network
- Software

Cada classe possui um conjunto próprio de características e atributos. Também é possível adicionar novos atributos ou mesmo criar novas classes. Veremos isto adiante.

Aqui temos a visão geral dos IC's cadastrados no sistema, dentro da classe Computador (Computer)

Visão Geral: ITSM ConfigItem: Computer

Todas 2	Computer 2	Hardware 0	Locação 0 Network 0	Software 0	⊳
					1-2 de 2
ESTADO	▲ CONFIGITEM#	NOME	ESTADO DE IMPLANTA	AÇÃO ESTADO ATUAL DE INCIDENTE	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
	3422000002	PC2	Produção	Operacional	28/11/2013 09:06:16
	3422000001	PC1	Produção	Operacional	28/11/2013 09:10:17
			-		

Desenvolvido por OTRS 3.3.1

É possível visualizar todos IC's, independente da classe clicando em "Todos", ou visualizar os IC's de cada classe clicando nas mesmas (Computer, Hardware, Locação etc).

Clicando no número do IC, temos a tela de visualização do mesmo, como abaixo:





Topo da Página 🛆

COMPLE Soluções em Gestão	MEN de Serviço acão: 3422	TO ss de TI 2000002 — PC2					
-	3					Configuration Ite	em Information
'oltar Histórico Editar In	nprimir Asso	ciar <mark>Du</mark> plicar				Classe:	Computer
					- =	Nome:	PC2
ESTADO DA VERSÃO DE IN		NÚMERO DA VERSÃO	NOME	CRIADO POR	ALTERADO	Estado de	Produção
		1.	PC2 (Produção)	Admin OTRS	28/11/2013 09:06:16	Atual:	
Datalkas da Vas	- 2	a da Canfinuna año				Estado Atual de	Operacional
 Detaines da ver 	sao do iten	n de Configuração				Incidente:	
PROPRIEDADE Nome:	PC2					Criado:	28/11/2013 09:06:16
Estado de Implantação:	Produção					Criado nor:	Admin OTRS
Estado de Incidente:	Operacion	nal				onddo por.	Adminionto
Fornecedor:	dell					Última alteração:	28/11/2013 09:06:16
Modelo:						Última alteração	Admin OTRS
Descrição:						nor	
Tipo:						por	
Proprietário:							
Número de Série:							
Cistoma Operacional:							

Na tela acima, temos os dados do IC, seu estado de implantação e de incidente.

Todos os IC's possuem estado de implantação e incidente, independente da classe a que pertencem.

Estado de Implantação

O estado de implantação define por exemplo se o IC está em Produção ou em Manutenção.

Estes e outros termos podem ser alterados ou cadastrados em Admin \rightarrow Catalogo Geral \rightarrow ITSM::ConfigItem::DeploymentState.

Estado de Incidente

O estado de incidente define se aquele IC está operacional, inoperante (incidente) ou em estado de alerta.

Cada estado de incidente gera uma cor diferente na visualização do IC. O estado Operacional exibe a cor verde em certos lugares como ao lado do nome do IC. O estado Incidente gera a cor vermelha e o estado Alerta a cor amarela.

Apenas os estados Incidente e Operacional podem ser definidos manualmente ou por uma ferramenta de monitoramento. Os estados de alerta são produzidos de forma automática, através da propagação do estado de incidente de um IC que está conectado com outro em uma determinada relação. Explicaremos isto adiante no capitulo Modelo de Propagação de Incidentes e Alertas.

Permissionamento

Com a instalação deste módulo, também é criado o grupo **itsm-configitem**. Pessoas que tem permissão RO neste grupo (somente leitura) podem visualizar os menus Visão Geral, Procurar, a tela de visualização do IC, a tela de impressão de IC e a tela de histórico do mesmo.









Pessoas com permissão RW, tem permissão de criar novos IC's e alterá-los, desde que possuam também, permissão naquela classe de IC específica.

É possível definir grupos específicos que terão acesso à visualização e alteração de IC's dentros dessas classes.

Para isto, acesse Admin → Catálogo Geral → ITSM::ConfigItem::Class

Clique na classe que deseja alterar a permissão e altere o atributo "Permissões", colocando o grupo que deverá estar associado a esta classe.

Podemos criar um grupo "g_computer" e associá-lo com a classe Computador. Em seguida, podemos definir que determinado atendente, terá apenas permissão RO neste grupo. Este atendente então, poderá apena consultar informações de CI's do tipo Computador. Lembrando que **ele também deverá ter permissão RO no grupo itsm-configitem**.

Se o atendente tiver a permissão RW neste grupo g_computer, além de visualizar, ele poderá também criar IC's nesta classe, além de alterar os existentes, desde que também possua permissão RW no grupo itsm-configitem.

Gerenciando Itens de Configuração

Inclusão de IC

Acesse BDGC \rightarrow Nova

BDGC	Mudanças ITSM	Estatistica
Visão G	eral	
Nova		
Procura	r	

Selecione a classe (tipo) do IC que deseja adicionar:

Li	sta
	CLASSE
	Computer
	Hardware
	Locação
	Network
	Software

Em seguida, preencha as informações do IC.

Alterando um IC – Versionamento

Se o atendente possuir permissão RW na classe do IC, poderá então alterá-lo, clicando simplesmente no botão Alterar na tela de visualização do mesmo.









Um Popup se abre para que o atendente efetue as modificações.

Note que cada modificação realizada num IC, gera um número de versão diferente para o mesmo, mesmo que seja uma modificação simples como por exemplo o estado de incidente do mesmo.

Todas as versões de um IC podem ser consultadas clicando-se no ícone em negrito na imagem abaixo.

ltem de configuração: 3422000001 — PC1

Voltar | Histórico | Editar | Imprimir | Associar | Duplicar

				-	
ESTADO DA VERSÃO DE INCIDENTES	NÚMERO DA VERSÃO	NOME	CRIADO POR	ALTERADO	_
		PC1		28/11/2013	
-	1.	(Produção)	Admin OTRS	09:06:06	
_	0	PC1	Admin OTDC	28/11/2013	

 Detalhes da Vers 	são do Item de Configuração
PROPRIEDADE	VALOR

Também é possível consultar cada atributo que foi alterado no IC, versão a versão, através do botão Histórico.

Duplicação de IC

É possível duplicar um IC clicando no botão Duplicar. Todos os atributos do mesmo serão copiados, e o sistema irá sugerir um novo diferente do item origienal.

Exportação e Importação de IC's

O OTRS permite criar templates de exportação e importação de IC's. É possível ter diferentes templates, de acordo com a classe de IC que se deseja importar ou exportar ou de acordo com os atributos que queremos alterar ou preservar.

Para criar um novo template de exportação/importação ou para executar o procedimento, entre em Admin → Importação/Exportação.

Criando um template

Passo 1

Clique em Add Template. O primeiro passo é definir nome, objeto e formato de saída. Por enquanto, definiremos apenas o nome, visto que por padrão nesta versão do OTRS, só há as opção Item de Configuração no campo Objeto e a opção CSV no campo Formato, que deverão ser selecionadas desta maneira.





COMPLEMENT	0	
Soluções em Gestão de Serviços d	TI	
Nome:	Exportação de ICs	
Objeto:	Item de Configuração V	
Formato:	CSV T	
Válido:	válido 🔻	
Comentário:		

Passo 2

Clique em Próximo. No segundo passo, é necessário selecionar qual classe desejamos exportar/importar, ou seja, aqui fazemos um pré filtro se iremos trabalhar com Computador, Locação etc.

O checkbox "Os campos vazios indicam que os valores atuais são mantidos" servem apenas para importação. Se deixarmos marcados, durante a importação, caso estejamos atualizando valores, se uma determinada célula estiver vazia, significa que não deve ser alterada. Se não deixarmos marcada esta opção e esta mesma célula estiver vazia, o OTRS irá limpar o valor daquele atributo que está vazio na planilha de importação.

Passo 3

Aqui fazemos definições específicas do formato de exportação. Para exportar para LibreOffica Calc, prefira o separador de colunas "Comma (,)", para Excel, prefira "Ponto e Virgula". Se estiver tendo problemas com acentuação, experimente trocar o padrão de codificação de caracteres "UTF-8" para "ISO-8859-1".

Finalmente, a ultima opção nos permite definir se iremos importar ou exportar com uma linha de cabeçalho no inicio do arquivo.

Passo 4

Agora é necessário adicionar os campos que irão compor a exportação ou importação.

Clique em "Adicionar elemento de mapeamento" para adicionar uma nova coluna.

Selecione a chave correspondente ao atributo do IC.

O campo "Identificador" define se esta coluna deve ser utilizada como chave primária de importação. Um código de ativo da empresa ou hostname do equipamento na rede por exemplo pode ser utilizado, de tal forma que evitemos duplicação de informações.

Passo 5

Este passo serve apenas para exportação dos IC's. Aqui podemos definir filtros adicionais para trazer apenas os IC's que nos interessão.









Importação de grandes bases

Por limitações técnicas dos servidores de página e CGI, importações de um grande número de IC's, seja para cadastro ou atualização, nem sempre rodam até o fim da execução pela interface web.

É recomendado então que a exportação e principalmente a importação de grandes quantidades de IC's seja feita pela linha de comando do servidor, através do aplicativo /opt/otrs/bin/otrs.ImportExport.pl

Sua sintaxe é relativamente simples e pode ser consultada através do comando abaixo:

/opt/otrs/bin/otrs.ImportExport.pl -h

CMDB

Conectando IC com Serviço

É possível definir o estado atual de um serviço prestado pela centra de serviços de acordo com o estado de um ou mais IC's.

Isto pode ser feito através da tela de visualização do IC, clicando-se no botão Associar:

Selecionar o Objeto Alvo				
Associar Objeto Configitem#	3422000002 com:	Computer	1	Selecionar
		Itom de configuração	1	
		Computer		
Procurar		Location		
ConfigItem#:		Network Software		
Nome:		Ordem de Serviço		
Estado de Implantação:	Expirado	Serviço		
	Inativo Manutenção Piloto	Chamado		
Estado de Incidente:	Aviso			
	Incidente Operacional			
				•

Alteramos então o Objeto Alvo para Serviço e pesquisamos pelo nome do mesmo.

Ao encontrarmos, selecionamos o mesmo definimos o tipo de associação como "Requisitado por", ou seja, este IC é "Requisitado por (pelo)" Serviço selecionado.







 Search R 	esult: Serviço	
0		
SELECIONAR	ESTADO DE INCIDENTE	SERVIÇO
		serviço 1
Altornativa a		serviço 2
Altemativa a		serviço 3
Depende de		serviço 3::serviço 3.1
Requisitado por		serviço 3::serviço 3.2
Relevante a		serviço 4
Requisitado por	 Adicionar Associaçõe 	es

Clicamos em Adicionar Associações.

Importante: Como viamos anteriormente nos manuais de OTRS Help Desk, é possível remover as associações realizadas, clicando-se em Associar e em seguida no link "ir para a tela de exclusão de associação" que está no topo da tela, logo abaixo do titulo da mesma:

beta.localhost/otrs/index.pl	
Objeto Associado: ConfigItem# 3422000002 Fechar janela ou ir para a tela de exclusão de associaç	: PC2 ão
Selecionar o Objeto Alvo	

Conectando IC com IC

A mesma opção de associação pode ser feita de IC para IC.

Modelo de Propagação de Incidentes e Alertas

Na versão atual do OTRS, o único tipo de relação que importa para o calcula do estado de incidente dos IC's e serviços interconectados é a "Depente de" e sua relação diretamente inversão "Requisitado por".

Esta definição está contida no parametro ITSM::Core::IncidentLinkType e pode ser ajustado (não recomendado) através de Admin \rightarrow Configuraração do Sistema \rightarrow ITSM Core \rightarrow Core::ITSMCore.

O esquema de propagação é apresentado abaixo. Antes, vamos às nomenclaturas:









CI = Item de Configuração (IC)

SE = Serviço

- R = Incidente (vermelho)
- Y = Alerta (amarelo)
- G = Operacional (verde)
- DO = Depende de (Depends On)

A seta indica a direção da associação.

O esquema abaixo mostra o que acontece com um IC, quando este depende de um outro IC.

CI	D0->	CI
R	=>	Y
Y	=>	Y
G	=>	G

Quando um deles entra em estado de Incidente, o outro fica em estado de Alerta (amarelo). Quando um deles fica em estado de Alerta, o outro também fica em estado de Alerta (amarelo). Quando um está Operacional, o outro também está Operacional (verde).

Agora veja o esquema de propagação quando um IC é requerido por um serviço, ou seja, o serviço depende deste IC:

CI	D0->	SE
R	=>	R
Y	=>	Y
G	=>	G

Quando o IC está em Incidente, o serviço também ficará no estado de Incidente.

Quando o IC estiver em Alerta, o serviço também ficará em Alerta.

Finalmente, o serviço só estará operacional, caso todos os IC's que estão conectados a ele no tipo de relação "Depende De" estiverem operacionais.









Alterando as Classes de IC

Em algumas situações, é necessário adicionar novos atributos ou removê-los das classes de IC. Para alterar as classes, acesse Admin \rightarrow Config Items.

Ações	Lista	
- -	ITEM DE CONFIGUR	
	Computer	
Computer ao de classe	Hardware	
Hardware	Location	
Network	Network	
Software	Software	

Gerenciamento de Itens de Configuração

Selecione na combo a esquerda a classe que se deseja alterar e clique em "Mudar definição de classe".

A definição de classe é feita com código Perl. Basicamente, trata-se de um Array de Hashs, sendo sua configuração bem técnica.

Neste manual, não iremos nos propor a ensiná-los sobre estes tipos de objetos perl, por isso, recomendamos que as alterações de classes sejam feitas seguindo e mantendo a lógica de aberturas e fechamento de colchetes e chaves das classes originais do OTRS.

Vamos analisar aqui por exemplo, o atributo Modelo, da classe Computador:

```
{
    Key => 'Model',
    Name => 'Model',
    Searchable => 1,
    Input => {
        Type => 'Text',
        Size => 50,
        MaxLength => 50,
    },
},
```

O parametro Key define a chave deste atributo. Cada atributo deve ter uma chave diferente nesta classe.

O parametro Name, define o "Label" deste atributo.

Searchable, define se será possível realizar pesquisas de IC's através deste atributo.

Input, é um novo "HASH" com definições acerca do tipo de entrada que teremos.

O sub parametro Type, define o tipo de entrada que teremos. As opções possíveis neste momento são:

- Text Campo de texto simples.
- TextArea Campo de texto com várias linhas para inserção.









- Integer Texto simples com validação para aceitar apenas números.
- GeneralCatalog Select Box com valores cadastrados no Catalogo Geral do sistema.
- Date Campo de Data.
- DateTime Campo de Data e Hora.
- Customer Pesquisa valores na base de contatos do sistema.
- CustomerCompany Pesquisa valores na tabela de empresa do sistema.

Vamos analisar este outro atributo:

```
{
    Key => 'Telefones',
    Name => 'Telefones para acionamento em caso do IC',
    Input => {
        Type => 'Text',
        Required => 1,
    },
    CountMin => 2,
    CountMax => 10,
    CountDefault => 4,
},
```

Aqui averiguamos novos atributos:

- Required está dentro de Input. Define se este campo é de preenchimento obrigatório ou não.
- CountMin número minimo deste item, ou seja, neste caso, deveriamos ter no mínimo 2 telefones de contato preenchidos, visto que o preenchimento é obrigatório.
- CountMax número máximo de entradas deste atributo.
- CountDefault número padrão de entradas que será exibido ao se adicionar um novo IC desta classe.

Mais um exemplo:

```
{
    Key => 'Type',
    Name => 'Type',
    Searchable => 1,
    Input => {
        Type => 'GeneralCatalog',
        Class => 'ITSM::ConfigItem::Computer::Type',
        Translation => 1,
    },
},
```









Neste exemplo acima, temos um atributo do tipo "SelectBox" que obtem informações do Catálogo Geral 'ITSM::ConfigItem::Computer::Type'. Logo, é possível adicionar novos valores ou removê-los em Admin → Catálogo Geral → 'ITSM::ConfigItem::Computer::Type'.

Criando um novo item no Catálogo Geral

Também é possível criar um novo Item no Catálogo Geral e utilizado como atributo de uma classe. Por exemplo, podemos criar um item "Cor".

Acesse Admin → Catálogo Geral → Adicionar Classe ao Catálogo

No campo Classe de Catálogo, escreve por exemplo ITSM::Cor

No campo Nome, já defina o nome da primeira cor que iremos cadastrar, podemos colocar por exemplo "Verde". Ficaria assim:

*Classe de Catálogo:	ITSM::Cor
*Nome:	Verde
Válido:	válido 🔻
Comentário:	
	Enviar ou Cancelar

Em seguida, podemos adicionar um atributo Cor a uma classe do nosso CMDB, com uma declaração como esta:

{	
	Key => 'Cor',
	Name => 'Cor do Equipamento',
	Searchable => 1,
	Input => {
	Type => 'GeneralCatalog',
	Class => 'ITSM::Cor',
	Translation => 1,
	},
},	

Versionamento

Sempre que uma classe do CMDB é alterada, a mesma gera uma nova versão desta classe de modo que as anteriores permanecem seguras no sistema para consultas futuras ou rollbacks.









Incluindo Novas Classes de IC

Para adicionar novas classes ao CMDB, acesse Admin \rightarrow Catálogo Geral \rightarrow ITSM::ConfigItem::Class \rightarrow Adicionar Item ao Catálogo.

Defina então o nome da classe, como por exemplo "Contratos". Defina também a permissão desta classe como já vimos anteriomente.

Em seguida, siga o mesmo procedimento de alteração de classe descrito no capitulo acima "Alterando as Classes de IC".

Sugerimos copiar uma definição de classe já existente para praticar e chegar até o resultado esperado.



